

akelpad コマンドラインパラメータ(1/2)

AkelPad.exe [parameters] "file1.ext" [parameters] "file2.ext" [parameters] ...

/x ms notepad 非互換パラメータ解析
 /p 次のファイルを印刷して閉じる
 /C+ ファイル不在時、新規ファイル作成
 /C- ファイル不在時、新規ファイル作成しない
 /C ファイル不在時、新規ファイル作成を問合せ(デフォルト)
 /B+ バイナリファイルを、開く
 /B- バイナリファイルを、開かない
 /B バイナリファイルを、開くかどうか問合せ(デフォルト)
 /L+ エンコード矛盾時、ファイル保存
 /L- エンコード矛盾時、ファイル保存しない
 /L エンコード矛盾時、ファイル保存を問合せ(デフォルト)
 /Z 次のコマンドラインパラメータを無視
 /reassoc ファイル種別設定を再インストール
 /deassoc ファイル種別設定をアンインストール
 /quit パラメータ解析を停止、プログラムを終了
 /end パラメータ解析を停止

/OpenFile("file", [OpenCodepage], [OpenBOM])
 file ファイル指定
 OpenCodepage コードページ指定
 OpenBOM バイトオーダー指定(無指定か-1でデフォ)
 /OpenFile("C:¥File.txt", 65001, -1)
 Cドライブルートの、File.txt というファイルを UTF-8 で開く

/SaveFile("file", [SaveCodepage], [SaveBOM])
 file ファイル指定
 SaveCodepage コードページ指定(無指定か-1でデフォ)
 SaveBOM バイトオーダー指定(無指定か-1でデフォ)
 /SaveFile("C:¥File.txt", 65001, 0)
 バイトオーダー無し、UTF-8 で、Cドライブルートの File.txt に保存

/Command(InternalCommand)
 InternalCommand 内部コマンド番号
 /Command(4162)

/Call("Plugin::Function", [additional parameters])
 /Call("Scripts::Main")

akelpad コマンドラインパラメータ(2/2)

/Exec("command line", ["working directory"], [Wait])
 command line コマンドライン文字列
 working directory 作業用ディレクトリ
 Wait 終了待機指定(1-待機/0-即時リターン)
 /Exec("notepad.exe")
 /Exec(`notepad.exe`)
 /Exec('notepad.exe')
 /Exec('%windir%\notepad.exe')
 /Exec(`rundll32.exe shell32,ShellExec_RunDLL "%f"`, "%d")
 現在開いているファイルを、Windows で関連付けたアプリで開く

/Font("FaceName", Style, Size)
 FaceName フォント(空白指定なら不変)
 Style スタイル(0-無視/1-通常/2-太字/3-斜体/4-太字斜体)
 Size フォントサイズ(0なら不変)
 /Font("Courier", 4, 10) クーリエを、10pt 太字斜体に設定

/Recode(RecodeFrom, RecodeTo)
 /Recode(1252, 437) コードページを 1252 から 437 へリコード

/Insert("text", [Esc-sequences])
 text 挿入するテキスト
 Esc-sequences 0-非Escシーケンス、デフォ/1-Escシーケンス
 ¥s 選択テキスト
 ¥| テキスト挿入後にカーソル位置を設定
 /Insert("Some string") 選択テキストを指定テキストで置換
 /Insert("¥s", 1) 選択テキストをボールドタグで囲む
 /Insert("¥[0031 0032 0033]", 1) 選択テキストを「123」に置換

変数

%%f 編集中的ファイル
 %%d 編集中的ファイルのディレクトリ
 %%a AkelPadのディレクトリ
 %%% 文字%
 %システム変数% システム変数の参照

akelpad マニュアル設定(1/3)

設定は AkelPad.ini または次のレジストリに保存
(HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Akelsoft¥AkelPad)

CmdLineBegin

コマンドライン処理前に、オプション先頭に追加するコード
既定 (無指定)

CmdLineEnd

コマンドライン処理前に、オプション末尾に追加するコード
既定 (無指定)

ShowModify

文書更新表示。以下の合計値をセット

- 1 ステータスバーに Modified と表示
- 2 ウィンドウタイトルにアスタリスク*を表示 (SDI)
- 4 ウィンドウタイトルとフレームウィンドウタイトルにアスタリスク表示 (MDI/PMDI)
- 8 タブボタンにアスタリスク表示 (MDI/PMDI)

既定 1+8=9
全表示 1+2+4+8=15

StatusPosType

カーソル位置のステータスバー表示方式。以下の合計値をセット

- 1 行番号:カラム
- 2 折り返し行番号

既定 0(行番号:シンボル、折返しを考慮しない)

WordBreak

Ctrl+Left/Ctrl+Right 入力時のカーソル移動。以下の合計値をセット

Word delimiters に (WordDelimitersEnable=1) 設定時のみ動作

- 1 語の先頭で左向きの動きは停止
- 2 語の終端で左向きの動きは停止
- 4 語の先頭で右向きの動きは停止
- 8 語の終端で右向きの動きは停止
- 16 語の先頭で停止。64と併用不可
- 32 語の終端で停止。128と併用不可
- 64 語の先頭で動作継続。16と併用不可
- 128 語の終端で動作継続。32と併用不可
- 256 次の行端で停止

既定 1+2+4+8+32+64=111 (AkelEdit), 1+8=9 (AkelPad)

RichEditClass

編集コントロールクラス名を定義

- 0 AkelEdit
- 1 RichEdit20

既定 0

akelpad マニュアル設定(2/3)

MouseOptions

マウス設定。以下の合計値をセット

- 1 GUI
- 2 GUI
- 4 GUI
- 8 GUI
- 16 トリプルクリックか、左マージンクリックで、当該行を選択

既定 1+2+4=7

PaintOptions

テキスト描画設定。以下の合計値をセット

- 1 文字のグループによってテキストにペイント
- 2 新規行の空白文字選択不可
- 4 新規行選択を右端に描画
- 8 コントロールがフォーカスを失う時に、選択を隠す
- 16 最終行以降でマーカー描画不可
- 256 1画面に収まる場合、スクロールバーを隠す
- 512 編集ウィンドウの境界線を細く描画
- 1024 編集ウィンドウの境界線を描画しない

既定 0

StatusUserFormat

ステータス・バーの書式を定義

- %ch カーソル位置の文字の小文字16進コード
- %cH カーソル位置の文字の大文字16進コード
- %cd カーソル位置の文字の10進コード
- %cl カーソル位置の文字
- %or オフセットのシンボル(RichEdit)
- %ob オフセットのバイト数
- %al 文書の行数
- %ar 文書の文字数(RichEdit)
- %f フォントサイズ
- %t インデントサイズ
- %m カラムマーカーサイズ
- %se[text] 検索中、文書終端到達時にメッセージ表示
- %r 全置換後に、置換件数を表示
- %dc 全文書数(MDI/PMDI)
- %dm 更新済み文書数(MDI/PMDI)
- %ds 未変更文書数(MDI/PMDI)
- %di アクティブ文書インデックス(MDI/PMDI)
- %% 文字%

Tabulation センタリング、右揃え

例 Font:%f Tab:%t Docs: %dm*/%dc Symbol:0x%ch

既定 無指定(追加のステータス・バー表示なし)

akelpad マニュアル設定(3/3)

DateInsertFormat

挿入日付と時間フォーマットを定義

Time

h	1桁の先行ゼロなし時間;12時制
hh	1桁の先行ゼロあり時間;12時制
H	1桁の先行ゼロなし時間;24時制
HH	1桁の先行ゼロあり時間;24時制
m	1桁の先行ゼロなし分
mm	1桁の先行ゼロあり分
s	1桁の先行ゼロなし秒
ss	1桁の先行ゼロあり秒
t	1文字午前/午後表記。“A”と“P”
tt	2文字午前/午後表記。“AM”と“PM”

Date

d	1桁の先行ゼロなし日
dd	1桁の先行ゼロあり日
ddd	3文字略記の曜日名
dddd	フルネームの曜日名
M	1桁の先行ゼロなし月
MM	1桁の先行ゼロあり月
MMM	3文字略記の月名
MMMM	フルネームの月名
y	1桁の先行ゼロなし年2桁表示
yy	1桁の先行ゼロあり年2桁表示
yyyy	年4桁表示
gg	期間/時代文字列

例 H:mm:ss dd MMMM yyyy → 12:50:24 01 September 2010

既定 無指定(システム定義の日付時間フォーマット)

DateLogFormat

.LOG ファイル編集時に、冒頭に格納する日付/時間フォーマット

DateLog=1 設定時のみ有効。シンタックスは、DateInsertFormat と同じ

既定 無指定(システム定義の日付時間フォーマット)

akelpad キーボードコマンド(1/3)

クリップボード操作系

Ctrl+X	切り取り
Shift+Del	
Ctrl+C	コピー
Ctrl+Ins	
Ctrl+V	貼り付け
Shift+Ins	
Ctrl+Shift+V	ansi テキストとして貼り付け
Ctrl+Shift+Ins	
Alt+V	カラム選択貼り付け
Ctrl+A	全て選択

消す系

Backspace	カーソルの左の文字削除
Del	カーソルの右の文字削除
Ctrl+Backspace	カーソルの左の語を削除
Ctrl+Del	カーソルの右の語を削除
Shift+Backspace	先頭文字削除
Alt+Backspace	空白文字削除
Ctrl+L	左空白文字削除のトグル設定
Ctrl+Enter	左空白文字を維持して、新規行作成
Ctrl+Y	1行削除

移動系

Home	先頭行へ移動
End	最終行へ移動
Ctrl+Home	文頭へ移動
Ctrl+End	文末へ移動
Ctrl+Left	語の先頭へ移動
Ctrl+Right	語の末尾へ移動
Ctrl+Up	画面上端へ移動
Ctrl+Down	画面下端へ移動
Ctrl+PageUp	一画面スクロールアップ
Ctrl+PageDown	一画面スクロールダウン
Ctrl+G	指定行番号へ移動
F6	次の画面へ
Shift+F6	前の画面へ
F9	ウィンドウ分割時に、次の領域へ
Shift+F9	ウィンドウ分割時に、前の領域へ
F10	マルチウィンドウモードで、ウィンドウ選択ダイアログを表示
Ctrl+Tab	マルチウィンドウモードで、次のウィンドウ
Ctrl+F6	
Ctrl+Shift+Tab	マルチウィンドウモードで、前のウィンドウ
Ctrl+Shift+F6	
Ctrl+F4	マルチウィンドウモードで、ウィンドウを閉じる
Ctrl+W	

akelpad キーボードコマンド(2/3)

ファイル操作系

Ctrl+N	新規行作成
Ctrl+Shift+N	新規ファイル作成 (sdi だと別窓が開く)
Ctrl+O	既存のファイルを開く
F5	ファイルを開きなおす
Ctrl+Shift+O	(専門用語で言うところの「開き直り」だ)
F2	保存
Ctrl+S	
Shift+F2	名前をつけて保存
Ctrl+Shift+S	
Ctrl+Alt+F2	全て保存
Ctrl+Alt+F4	全て閉じる
Ctrl+P	印刷
Esc	終了
Alt+F4	

置換検索系

Ctrl+F	検索
F3	次の検索
	検索/置換画面の場合:検索/置換画面を閉じ、次の検索位置へ移動
Shift+F3	文頭に向かっての次の検索
	検索/置換画面の場合:検索/置換画面を閉じ、文頭に向かっての次の検索位置へ移動
Ctrl+R	検索置換
Ctrl+H	

エンコード系

Alt+W	ansi でファイルを再読み込み
Alt+D	oem でファイルを再読み込み
Alt+K	koi8-r でファイルを再読み込み
Alt+L	utf-16le でファイルを再読み込み
Alt+B	utf-16be でファイルを再読み込み
Alt+U	utf-8 でファイルを再読み込み
Shift+Alt+W	ansi でファイルを保存
Shift+Alt+D	oem でファイルを保存
Shift+Alt+K	koi8-r でファイルを保存
Shift+Alt+L	utf-16le でファイルを保存
Shift+Alt+B	utf-16be でファイルを保存
Shift+Alt+U	utf-8 でファイルを保存
Alt+F5	コードページを削除して、ファイルを再読み込み
F12	コードページ指定の再読み込み/保存メニュー表示
Alt+R	リコード

akelpad キーボードコマンド(3/3)

いろいろ系

Ctrl+I	文字コード表を表示
Ctrl+D	指定フォーマットで日時を挿入
Ctrl+T	常時最前面表示をトグル切り替え
Ctrl+U	折り返し表示をトグル切り替え
Alt+P	プラグイン設定
Ctrl+F5	コマンド実行
F4	ウインドウ最大化
Alt+Enter	
F8	
Ctrl+Num +	フォントを1ポイント拡大
Ctrl+Num -	フォントを1ポイント縮小
Ctrl+5	大文字小文字変換
Ctrl+6	選択文字を大文字にする
Ctrl+7	選択文字を小文字にする
Ctrl+8	選択文字列の先頭のみ大文字に、残りを小文字にする
Ctrl+9	選択文字列の語頭のみ大文字に、残りを小文字にする
Ctrl+0	選択文字列の語頭のみ小文字に、残りを大文字にする

やりなおす系

Ctrl+Z	アンドゥ
Ctrl+Shift+Z	リドゥ

akelpad 内部コマンド(1/3)

コマンドラインパラメータ、コンテキストメニュー、ツールバー、ホットキー、スクリプトプラグインで利用

- 4101 新規編集ウィンドウの作成
- 4102 プログラムを別途起動
- 4103 ファイルを開く
- 4104 ファイルを再読み込み
- 4105 ファイル保存
- 4106 ファイルを保存
- 4107 印刷セットアップダイアログ
- 4108 印刷ダイアログ
- 4109 プログラム終了
- 4110 すべての文書を保存
- 4111 すべて保存ダイアログ
- 4113 ダイアログなしで印刷
- 4114 印刷プレビューダイアログ
- 4121 現在のファイルのコードページを再検出
- 4122 ANSIとしてファイルを再読み込み
- 4123 OEMとしてファイルを再読み込み
- 4124 KOI-Rとしてファイルを再読み込み
- 4125 UTF16LEとしてファイルを再読み込み
- 4126 UTF16BEとしてファイルを再読み込み
- 4127 UTF8としてファイルを再読み込み
- 4131 ANSIとしてファイルを保存
- 4132 OEMとしてファイルを保存
- 4133 KOI-Rとしてファイルを保存
- 4134 UTF16LEとしてファイルを保存
- 4135 UTF16BEとしてファイルを保存
- 4136 UTF8としてファイルを保存
- 4137 BOMなしでUTF8としてファイルを保存
- 4140 コードページ表示コンテキストメニュー
- 4151 アンドゥ
- 4152 リドゥ
- 4153 切り取り
- 4154 コピー
- 4155 ペースト
- 4156 削除
- 4157 すべて選択
- 4158 検索ダイアログ
- 4159 順行検索
- 4160 逆行検索
- 4161 置換ダイアログ
- 4162 指定行移動ダイアログ
- 4163 文字コード表を表示

akelpad 内部コマンド(2/3)

- 4164 インデント挿入
- 4165 行選択時は、インデント挿入
- 4166 インデント削除
- 4167 行選択時は、インデント削除
- 4168 空白文字挿入
- 4169 行選択時は、空白文字挿入
- 4170 空白文字削除
- 4171 行選択時は、空白文字削除
- 4172 先頭文字削除
- 4173 先頭の空白でない文字を削除
- 4174 行末空白文字を削除
- 4175 文字列を大文字にする
- 4176 文字列を小文字にする
- 4177 文字列を先頭のみ大文字に、残りを小文字にする
- 4178 文字列を語頭のみ大文字に、残りを小文字にする
- 4179 文字列を語頭のみ小文字に、残りを大文字にする
- 4180 大文字小文字変換
- 4182 リコードダイアログ
- 4183 日付を挿入
- 4184 Windows 改行コード
- 4185 Unix 改行コード
- 4186 Mac 改行コード
- 4190 挿入 / 上書きモード
- 4191 ANSIテキストとして貼付け
- 4192 カラム選択に貼付け
- 4193 カーソル後にテキストを貼付け
- 4196 行頭空白文字を維持して、新規行挿入
- 4197 現在行削除
- 4201 フォントダイアログ
- 4202 カラーテーマダイアログ
- 4204 フォント1pt拡大
- 4205 フォント1pt縮小
- 4206 フォントサイズ復帰
- 4209 行折り返し
- 4210 常時最前面表示 (on/off)
- 4211 ステータスバー表示 (on/off)
- 4212 ウィンドウ分割(上下左右)
- 4213 ウィンドウ分割(上下)
- 4214 ウィンドウ分割(左右)
- 4216 書込み禁止 (on/off)
- 4251 コマンド実行
- 4252 ファイルタイム保存 (on/off)
- 4253 ファイル変更監視 (on/off)
- 4254 空白保持 (on/off)

akelpad 内部コマンド(3/3)

- 4255 単一ファイル (on/off)
- 4256 単一プログラム (on/off)
- 4259 プラグイン ダイアログ
- 4260 オプション ダイアログ
- 4261 SDI モード
- 4262 MDI モード
- 4263 擬似 MDI モード
- 4301 タブリストをウィンドウ上部に表示
- 4302 タブリストをウィンドウ下部に表示
- 4303 タブリスト非表示
- 4304 通常タブリスト
- 4305 ボタンタブリスト
- 4306 フラットボタンタブリスト
- 4307 MDIウィンドウ-水平表示
- 4308 MDIウィンドウ-垂直表示
- 4309 MDIウィンドウ-カスケード表示
- 4310 表示履歴のタブ切り替え
- 4311 左右のタブ切り替え
- 4316 次のタブに移動
- 4317 前のタブに移動
- 4318 現在のタブを閉じる
- 4319 すべてのタブを閉じる
- 4320 すべてのアクティブタブを閉じる
- 4321 すべての未変更タブを閉じる
- 4324 ファイルを閉じる
- 4325 ファイルを閉じて終了 (SDI) またはタブを閉じる (MDI/PMDI)
- 4327 ウィンドウダイアログ (MDI/PMDI)。10019と同じ
- 4331 メインウィンドウを復元 / 最大化
- 4332 次のダイアログウィンドウに移動
- 4333 前のダイアログウィンドウに移動
- 4341 次の枠に移動 (ウィンドウ分割時)
- 4342 前の枠に移動 (ウィンドウ分割時)
- 4351 アバウト ダイアログ
- 4352 ユーザー マニュアル
- 5001 存在しない最近のファイル履歴を削除
- 5001 n 個の存在しない最近のファイル履歴を削除
- 6001 言語設定を有効化
- 6001 n 個の言語設定を有効化
- 7001 コードページリスト先頭のファイルを再読み込み
- 7001 コードページリスト n 個目のファイルを再読み込み
- 8001 ファイルをコードページリストの先頭に保存
- 8001 ファイルをコードページリストの n 個目に保存
- 10019 ウィンドウダイアログ (MDI/PMDI)。4327と同じ